



UNLESBARE CD ODER DVD RETTEN

Datenträger wie CDs, DVDs und Blu-rays* halten nicht ewig: Sonnenlicht, Hitze und Kratzer bewirken oft, dass Windows die Daten nicht mehr erkennt. Hier hilft die Notfall-DVD:

1 Scheibe einlegen: Starten Sie den PC von der Notfall-DVD. In den meisten Fällen wird die Scheibe dann kurz ausgeworfen: Das bedeutet, dass ihr Inhalt komplett in den Arbeitsspeicher* geladen wurde. Sie können dann die COMPUTER BILD-Scheibe einfach aus dem Laufwerk nehmen und durch die zu prüfende CD oder DVD ersetzen. Hat Ihr PC zwei Laufwerke, legen Sie die beschädigte Scheibe einfach in das zweite. Machen Sie in beiden Fällen mit Schritt 2 weiter.

Falls die Notfall-DVD beim PC-Start nicht kurz ausfährt, muss die Scheibe dagegen im Laufwerk bleiben. Andernfalls hagelt es Fehlermeldungen. Falls Sie nur ein Laufwerk haben, starten Sie den Computer in diesem Fall vom Notfall-Stick. Wie Sie diesen einrichten, erfahren Sie auf Seite 42. Danach können Sie das freie DVD-Laufwerk für die beschädigte Scheibe nutzen.

2 Daten retten: Klicken Sie im Hauptmenü der Notfall-DVD auf **CD/DVD retten**. Daraufhin startet automatisch eine mehrminütige Analyse des Datenträgers. Erscheint danach gleich das Menü zur Auswahl des Ziellaufwerks, ist das Inhaltsverzeichnis der Scheibe nicht mehr lesbar. Folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Rettung einzelner Dateien zu versuchen.

Lassen sich dagegen auf der Scheibe noch lesbare Dateien aufspüren, erscheinen folgende zwei Optionen:

■ **CD/DVD brennen:** Mit dieser Auswahl können Sie das Original direkt auf einen neuen Datenträger klonen. Halten Sie dazu einen leeren Rohling bereit.

■ **CD/DVD sichern:** Haben Sie gerade keinen Rohling zur Hand, wählen Sie diese Option. Die Software speichert die Daten dann auf der Originalscheibe dann als Datenträger-Abbild (Image) in einer ISO-Datei. Die können Sie später unter Windows auf CD oder DVD kopieren. Nach der Auswahl des Laufwerks startet der Kopiervorgang. Ist dieser beendet, klicken Sie abschließend auf **OK**.