

Vista startet nicht

Davor fürchtet sich jeder Computernutzer: Sie schalten den PC ein, doch der Bildschirm bleibt nach den gewohnten Startmeldungen schwarz. Mit einem Programm, das sich auf der Vista-DVD befindet, können Sie dieses Startproblem unter Umständen beheben. Lesen Sie hier, wie Sie die „Systemstartreparatur“ durchführen:

1 Starten Sie zunächst Ihren PC mit eingelegter Windows-DVD. Sobald die Meldung **Drücken Sie eine beliebige Taste, um von der CD zu starten...**

erscheint, drücken Sie eine beliebige Taste. Falls die Meldung nicht zu sehen ist, müssen Sie Ihrem Computer den CD-/DVD-Start erst „beibringen“: Starten Sie den PC erneut, und drücken Sie

dann entweder **[Entf]** oder **[F2]**, um ins **BIOS** zu gelangen. Wie Sie die Startreihenfolge ändern, steht im Handbuch des Computers.

Beim weitverbreiteten AMI-BIOS funktioniert es zum Beispiel so: Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ins Menü **Boot**. Bewegen Sie die Markierung auf **Boot Device Priority**, und drücken Sie **[↵]**. Wählen Sie jeweils mit der **[↵]**-Taste **1st Boot Device** und **CDROM** aus. Danach drücken Sie auf **[F10]** und anschließend auf **[↵]**, um die Änderung zu speichern und das BIOS zu schließen. Schon startet der PC von der DVD.

2 Nach wenigen Sekunden erscheint der Willkommensbildschirm von Windows Vista. Lassen Sie dort alle Einstellungen un-

verändert, und klicken Sie gleich auf **Weiter**. Klicken Sie anschließend auf den Eintrag **Computerreparaturoptionen**.

3 Im folgenden Fenster ist Windows Vista bereits ausgewählt. Klicken Sie deshalb gleich auf **Weiter**. Nach einem Mausklick auf den Eintrag **Systemstartreparatur** wird die automatische Reparatur von Vista gestartet. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Sobald er beendet ist, klicken Sie auf **Fertigstellen**. Anschließend wird der Computer neu gestartet.